

システムマニュアル (モード設定・システム管理者)

Joruri CMS 2017

2019年6月13日

目次

[1] モード設定.....	1
1-1 モード設定へのアクセス.....	1
2-1 メンテナンスモードの設定.....	2

[1] モード設定

モード設定では、ログイン画面にメンテナンスの開始、終了日時が表示されシステム管理者以外ログインできなくなります。

Joruri

秘書広報課 | システム管理者 (joruri) | ブックマーク | プレビュー | 公開画面 | ログアウト

じょうり市

じょうり市

コンテンツ データ デザイン ディレクトリ サイト ユーザー ログ システム

メンテナンス セッション **モード設定** 辞書 メール 設定

メンテナンスモード設定

設定名: メンテナンスモード

設定値: 有効にする 無効にする

メンテナンス開始時刻:

メンテナンス終了時刻:

登録する

1-1 モード設定へのアクセス

(1)管理画面の上部メニュー「システム」をクリックします。**※メニュー「システム」はシステム管理者のみ表示されます。**

Joruri

秘書広報課 | システム管理者 (joruri) | ブックマーク | プレビュー | 公開画面 | ログアウト

じょうり市

じょうり市

コンテンツ データ デザイン ディレクトリ サイト ユーザー ログ **システム**

[ブックマーク管理]

メンテナンス情報

▶ CMSメンテナンスのお知らせ【2019年6月24日 13:00 - 15:00】 (2019-06-12 17:53)

(2)「モード設定」をクリックすると、メンテナンスモード設定画面が表示されます。

Joruri

秘書広報課 | システム管理者 (joruri) | ブックマーク | プレビュー | 公開画面 | ログアウト

じょうり市

じょうり市

コンテンツ データ デザイン ディレクトリ サイト ユーザー ログ システム

メンテナンス セッション **モード設定** 辞書 メール 設定

メンテナンスモード設定

設定名: メンテナンスモード

設定値: 有効にする 無効にする

メンテナンス開始時刻:

メンテナンス終了時刻:

登録する

2-1 メンテナンスモードの設定

(1)「モード設定」画面を表示します。

The screenshot shows the 'モード設定' (Mode Settings) page. The navigation menu includes 'コンテンツ', 'データ', 'デザイン', 'ディレクトリ', 'サイト', 'ユーザー', 'ログ', and 'システム'. The 'モード設定' menu item is highlighted. The 'メンテナンスモード設定' section contains the following fields:

- 設定名: メンテナンスモード
- 設定値: 有効にする 無効にする
- メンテナンス開始時刻:
- メンテナンス終了時刻:

A '登録する' button is located at the bottom of the form.

(2)設定値、メンテナンス開始時刻、メンテナンス終了時刻を設定し、「登録する」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'モード設定' (Mode Settings) page with the 'メンテナンスモード設定' section updated. The '設定値' is now '有効にする' (checked). The 'メンテナンス開始時刻' is set to '2019-06-13 16:20' and the 'メンテナンス終了時刻' is set to '2019-06-13 16:25'. The '登録する' button is still present at the bottom.

(3)メンテナンス開始時刻になるとログイン画面がメンテナンスモードになります。メンテナンスモード中はシステム管理者のみログインできます。

設定値を無効にすると、通常のログイン画面に切り替わります。

